



**Инструкция по настройке службы НТТР-запросов  
Версия 1.1**

**ДАТА ВЫПУСКА ДОКУМЕНТА  
07.04.2021**

**Оглавление**

НАСТРОЙКА SNCPCENCASHMENT .....	3
НАСТРОЙКА СЕРВЕРА НТТР-ЗАПРОСОВ .....	4

## Настройка scPCEncashment

Откройте командную строку от имени администратора.


Перейдите в папку в которой находится sncPCEncashment.exe, для этого используйте консольную команду “cd C:\Program Files\SNC\CHK-HTTP\Service\App.

Запустите исполняемый файл sncPCEncashment.exe с параметрами 1 128.

```
Администратор: Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.1379]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2019. Все права защищены.


C:\Windows\system32>cd C:\CHK-HTTP\Service\app
C:\CHK-HTTP\Service\app>sncPCEncashment.exe 1 128
```


В открывшейся программе откройте Настройки → Конфигурация и установите необходимые настройки доступа к БД и код эмитента. После этого перезапустите службу HttpService в диспетчере задач.





## Настройка сервера HTTP-запросов

Запустите файл HttpSettings.exe, находящийся в папке C:\Program Files (x86)\SNC\CHK-HTTP\Settings.


Загрузите настройки сервера нажатием на соответствующую кнопку , либо комбинацией клавиш <CTRL-ENTER>.




Для того, чтобы указать настройки подключения к БД нажмите на данную кнопку .




Перейдите в настройки по умолчанию и зайдите в настройки строки подключения.



Укажите настройки подключения к БД, далее убедитесь в том, что курсор мыши находится в поле ввода данных строки подключения и нажмите клавишу ENTER, после этого выйдите в основное меню путем нажатия кнопки «Принять». Если все сделано правильно в строке подключения появятся ваши данные.




При необходимости Вы можете указать необходимые порты подключения для того, чтобы внешние программы имели доступ к службе и могли с ней работать. Для этого перейдите в раздел «Каналы», далее нажмите на кнопку «Настроить...» и укажите порт.



Откройте файл Settings.xml, находящийся в папке «C:\Program Files (x86)\SNC\СНК-HTTP\Service\Plugins\PACommands» и впишите модификатор входа хэш-функции (так называемую «соль») между блоками <salt>\*\*\*</salt>.

Перезапустите службу HttpService в диспетчере задач.



Если вы используете несколько служб HTTP-Запросов, то для каждой из них укажите собственный порт подключения и порт управления.