



**Инструкция по виртуальным лицензиям СНК
Версия 1.1**

**ДАТА ВЫПУСКА ДОКУМЕНТА
26.04.2021**





Оглавление

УСТАНОВКА ЛИЦЕНЗИИ СНК	3
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ	7




Установка лицензии СНК


Для установки лицензии перейдите по данной ссылке на сервис лицензирования ПО <https://license.sncard.ru:1170/ems/customerLogin.html> и вставьте программный ключ в графу «Product Key», после этого нажмите на кнопку «Login in».




После входа на сайт нажмите на кнопку «Register Later»



После этого нажмите на кнопку «Offline Activation» находящуюся в правом верхнем углу.




Загрузите программу для установки лицензии, для этого нажмите на «RUS».




ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Установите драйвер **haspdinst_v7_100.exe**, находящийся в папке C:\sncPC\Drivers\HASP. Без данной версии драйвера виртуальные лицензии работать не будут.

Запустите скаченное приложение **RUS_ERQDM.exe**, при возникновении ошибки безопасности нажмите на «Подробнее», после этого появится кнопка «Выполнить в любом случае», нажмите на данную кнопку для запуска приложения.



В открывшемся приложении перейдите на вкладку «Сбор информации», выберите «Установить новый ключ защиты» и нажмите на кнопку «Собрать информацию», сохраните полученный файл в удобном для Вас месте.



Перейдите обратно на сайт <https://license.sncard.ru:1170/ems/customerLogin.html> и загрузите собранный файл, для этого нажмите на кнопку с тремя точками и выберите сформированный Вами информационный файл, после этого нажмите на кнопку «Generate».



Откройте приложение RUS_ERQDM.exe и перейдите во вторую вкладку «Применить файл лицензии», нажмите на кнопку с тремя точками и выберите скаченный на предыдущем этапе файл обновления, после этого нажмите на кнопку «Применить обновление».



Перемещение лицензии

Для того, чтобы переместить лицензию с одного компьютера на другой запустите приложение RUS_ERQDM.exe на том компьютере, на который собираетесь передавать лицензию («компьютер-получатель»). Откройте вкладку «Передать лицензию», после этого нажмите на кнопку с тремя точками, укажите имя файла и место для его сохранения. После этого нажмите на кнопку «Собрать и сохранить информацию», передайте полученный файл на компьютер с установленной лицензией («исходный компьютер»). Данный файл *****.id** содержит идентификаторы Менеджера лицензий на удалённом компьютере.

RUS

Сбор информации Применить файл лицензии Передать лицензию

Для передачи (перемещения) лицензии с одного компьютера на другой на обоих компьютерах необходимо запустить программу RUS. На каждом компьютере откройте вкладку **Передать лицензию** и выполните требуемое действие.

Сбор информации о компьютере-получателе

Действие 1: На компьютере, на который необходимо передать лицензию («компьютер-получатель»), соберите и сохраните информацию о компьютере.

Сохранить информацию о получателе на

Создать файл с передаваемой лицензией

Действие 2: На компьютере с лицензией («исходный компьютер») выберите лицензию, которую требуется передать, укажите файл с информацией о получателе и создайте файл с передаваемой лицензией.

Тип ключа	ID ключа	Продукты
-----------	----------	----------

Прочитать файл с информацией о по.

Создать файл с передаваемой лицен

На «исходном компьютере» запустите приложение RUS_ERQDM.exe, перейдите во вкладку «Передать лицензию» и укажите путь к перенесённому с «компьютера получателя» файлу в графу «Прочитать файл с информацией о по.».

Сбор информации | Применить файл лицензии | **Передать лицензию**

Для передачи (перемещения) лицензии с одного компьютера на другой на обоих компьютерах необходимо запустить программу RUS. На каждом компьютере откройте вкладку **Передать лицензию** и выполните требуемое действие.

Сбор информации о компьютере-получателе

Действие 1: На компьютере, на который необходимо передать лицензию («компьютер-получатель»), соберите и сохраните информацию о компьютере.

Сохранить информацию о получателе на ...

Создать файл с передаваемой лицензией


Действие 2: На компьютере с лицензией («исходный компьютер») выберите лицензию, которую требуется передать, укажите файл с информацией о получателе и создайте файл с передаваемой лицензией.

Тип ключа	ID ключа	Продукты
SL-AdminMode	442006215155544745	SNC-MIFARE-OC (base), SNC-AZS (base...

Прочитать файл с информацией о по. ...

Создать файл с передаваемой лицен ...

Создайте файл с передаваемой лицензией, для этого нажмите на кнопку с тремя точками в соответствующей графе, укажите название файла и место для его сохранения. Выберите лицензию, которую необходимо передать и нажмите на кнопку «Создать файл с передаваемой лицензией». Переместите сформированный файл на «компьютер-получатель», данный файл *****.h2h** содержит открепленную лицензию.



На «компьютере-получателе» в приложении RUS_ERQDM.exe перейдите на вкладку «Применить файл лицензии», укажите путь к перенесённому с «исходного компьютера» файлу откреплённой лицензии и нажмите на кнопку «Применить обновление».

