Инструкция по настройке службы HTTP-запросов
Версия 1.1

ДАТА ВЫПУСКА ДОКУМЕНТА
07.04.2021

Авторское Право группы компаний «Сибнефтекарт»

Оглавление

НАСТРОЙКА SNCPCENCASHMENT 3
НАСТРОЙКА СЕРВЕРА HTTP-ЗАПРОСОВ 4

Авторское Право группы компаний «Сибнефтекарт»

Настройка scPCEncashment

Откройте командную строку от имени администратора.

Перейдите в папку в которой находится sncPCEncashment.exe, для этого используйте консольную команду “cd C:\Program Files\SNC\CHK-HTTP\Service\App.

Запустите исполняемый файл sncPCEncashment.exe с параметрами 1 128.



В открывшейся программе откройте Настройки → Конфигурация и установите необходимые настройки доступа к БД и код эмитента. После этого перезапустите службу HttpService в диспетчере задач.



Авторское Право группы компаний «Сибнефтекарт»

Настройка сервера HTTP-запросов

Запустите файл HttpSettings.exe, находящийся в папке C:\Program Files (x86)\SNC\СНК-HTTP\Settings.

Загрузите настройки сервера нажатием на соответствующую кнопку , либо комбинацией клавиш <CTRL-ENTER>.



Для того, чтобы указать настройки подключения к БД нажмите на данную кнопку .



Авторское Право группы компаний «Сибнефтекарт»

Перейдите в настройки по умолчанию и зайдите в настройки строки подключения.



Укажите настройки подключения к БД, далее убедитесь в том, что курсор мыши находится в поле ввода данных строки подключения и нажмите клавишу ENTER, после этого выйдите в основное меню путем нажатия кнопки «Принять». Если все сделано правильно в строке подключения появятся ваши данные.



Авторское Право группы компаний «Сибнефтекарт»

При необходимости Вы можете указать необходимые порты подключения для того, чтобы внешние программы имели доступ к службе и могли с ней работать. Для этого перейдите в раздел “Каналы”, далее нажмите на кнопку “Настроить…” и укажите порт.



Откройте файл Settings.xml, находящийся в папке «C:\Program Files (x86)\SNC\СНК-HTTP\Service\Plugins\PACommands» и впишите модификатор входа хэш-функции (так называемую «соль») между блоками <salt>***</salt>.

Перезапустите службу HttpService в диспетчере задач.



Если вы используйте несколько служб HTTP-Запросов, то для каждой из них укажите собственный порт подключения и порт управления.

Авторское Право группы компаний «Сибнефтекарт»